

AP7 Claude

Guia prático de configuração, uso e operação do ambiente

INFRA PRIVADA · ACESSO GERENCIADO

Base URL única Todos os clientes apontam para <code>https://claude.ap7.site</code> em vez da API oficial.	Chave individual Cada usuário opera com uma credencial própria no formato <code>sk-lab-...</code>
Políticas por chave O painel pode aplicar upstream, RPM, expiração, IP lock, bloqueio VPN/DC e plano de tokens por chave.	Operação auditável Uso por requests, tokens, IPs e erros fica visível no painel administrativo.

BASE URL

`https://claude.ap7.site`

API KEY

`sk-lab-...` (fornecida pelo admin ou reseller responsável)

Este guia foi atualizado para refletir o estado atual do produto: painel público, painel reseller, painel admin global, limites por plano, política de IP, bloqueio de VPN/datacenter e telemetria por chave.

1. Quick start

Se você só quer colocar a chave para funcionar no **Claude Code**, use um dos blocos abaixo e depois rode `claude` normalmente.

1.1 Linux / macOS

```
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://claude.ap7.site"
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-lab-SUACHAVEAQUI"
```

`claude`

Para persistir, adicione os `export` ao `~/ .bashrc` ou `~/ .zshrc` e recarregue o shell.

1.2 Windows · PowerShell

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://claude.ap7.site"
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "sk-lab-SUACHAVEAQUI"
```

`claude`

1.3 Windows · permanente

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_BASE_URL",
    "https://claude.ap7.site", "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_API_KEY",
    "sk-lab-SUACHAVEAQUI", "User")

setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://claude.ap7.site"
setx ANTHROPIC_API_KEY "sk-lab-SUACHAVEAQUI"
```

Feche e reabra o terminal depois dos comandos permanentes no Windows.

2. Teste rápido e verificação

Depois de configurar as variáveis, o teste mais simples é abrir o Claude Code e executar um prompt curto. Para validar via HTTP cru, use um request compatível com a API da Anthropic.

```
curl https://claude.ap7.site/v1/messages \
  -H "x-api-key: sk-lab-SUACHAVEAQUI" \
  -H "anthropic-version: 2023-06-01" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{"model": "claude-sonnet-4-6",
      "max_tokens": 32,
      "messages": [{"role": "user", "content": "diga ok"}]}'
```

Se a sua upstream usar outra família/modelo, ajuste o campo `model`. O painel administrativo decide qual upstream real atende a sua chave.

DICA

Se o app responder mas o Claude Code não, revise primeiro as variáveis de ambiente e o valor exato da chave copiada.

3. Como a sua chave pode ser controlada

Hoje a chave não é apenas um token estático. Ela pode carregar políticas operacionais definidas no painel. Isso explica por que duas chaves diferentes podem ter comportamentos diferentes mesmo apontando para a mesma base URL.

- **Upstream por chave** — a mesma interface pode encaminhar usuários diferentes para upstreams diferentes.
- **RPM** — cada chave pode ter um limite próprio de requests por minuto.
- **Expiração** — a chave pode vencer por hora, por dia ou nunca expirar.
- **IP lock** — o uso pode ficar preso ao primeiro IP ou operar sem travamento, dependendo da política aplicada.
- **VPN/DC** — a chave pode bloquear requisições vindas de VPN, proxy, datacenter ou hosting.
- **Plano de tokens** — a chave pode ter janela de uso em 5 horas e janela semanal, com renovação manual pelo admin.

4. Política de IP e VPN/datacenter

O comportamento atual é mais flexível do que a regra antiga de “1 chave = 1 IP”, mas continua controlado por política. Algumas chaves ficam presas a um IP; outras podem operar sem esse travamento. Resellers não recebem autonomia total para relaxar essas regras.

IP LOCK

Quando ativo, o primeiro uso fixa o IP da chave. Trocar de rede, VPN ou servidor pode exigir destravamento manual.

VPN/DC

Mesmo com a chave válida, o acesso pode ser negado se a política da conta bloquear VPN, proxy, hosting, Tor ou datacenter.

Na prática: se você trocar para uma VPS, usar túnel/VPN corporativa ou sair por uma rede classificada como datacenter, pode receber 403 com mensagem de política. Isso não significa necessariamente que a chave está quebrada — apenas que a política daquela conta não permite esse tipo de origem.

5. Planos de tokens

Algumas chaves operam sem limite de tokens. Outras podem ser configuradas com planos como **5x Pro** ou **20x Pro**, com duas janelas simultâneas: uma de **5 horas** e outra **semanal**.

- **Sem limite** — a chave não usa janelas de consumo por plano.

- **5x Pro / 20x Pro** — a chave acumula consumo nas janelas de 5h e 7d e pode ser bloqueada ao atingir o teto configurado.

- **Renovar** — o admin pode zerar manualmente as janelas para liberar novo ciclo de uso.

Se a sua conta bater o limite, a resposta será 403 com mensagem específica informando se o bloqueio ocorreu na janela de 5 horas ou na janela semanal.

6. Perfis de uso no painel

6.1 Usuário final

Normalmente só precisa copiar a chave, configurar variáveis e usar o cliente. O valor principal do painel, para quem consome a chave, é facilitar a cópia do token correto e entender o motivo de um bloqueio quando ele acontecer.

6.2 Reseller

Resellers podem criar e gerenciar as chaves vinculadas à própria conta, mas com políticas mais rígidas. Em especial, não têm autonomia para liberar uso via VPN/datacenter nem para desligar as proteções que o admin global reservou para si.

7. Erros comuns

Código	Cenário	O que fazer
401	API key ausente, inválida ou truncada	Confirme a variável ANTHROPIC_API_KEY e copie a chave inteira do painel.
403	Chave desabilitada, expirada, IP não liberado, VPN/DC bloqueado ou plano esgotado	Verifique a mensagem retornada. Ela normalmente indica se o bloqueio foi por política, expiração, IP ou janela de tokens.
429	Rate-limit RPM estourado	Reduza o ritmo e aguarde a próxima janela. Se o fluxo é legítimo, peça ajuste do RPM ao admin.
502	Falha temporária na upstream	É um problema no backend de origem ou rota externa. Aguarde alguns instantes e tente novamente.

8. Boas práticas operacionais

- Copie a chave sempre pelo botão **Copy** para evitar truncamento accidental.
- Se sua chave for de teste, confira a expiração antes de diagnosticar falha como problema técnico.
- Evite alternar entre redes muito diferentes quando a conta usa IP lock.
- Se seu fluxo depende de VPS, proxy ou VPN, valide antes se a política da chave permite esse tipo de origem.
- Se suspeitar vazamento, peça rotação imediata — a chave antiga pode ser invalidada e uma nova emitida.

9. Referências rápidas

PAINEL	https://claude.ap7.site/admin/root · admin global / https://claude.ap7.site/admin/ui · reseller
GUIA	Versão pública sempre disponível em https://claude.ap7.site/guide.pdf

Documento gerado automaticamente pelo AP7 Claude · versão 2026-05-15